

El Secado de las Vacas

M.V. Carlos Humberto Londoño L.

Asistencia Técnica

En la edición anterior vimos como primer punto los aspectos generales de este tema. Veamos ahora:

2. CÓMO SECAR UNA VACA


Siempre se ha recomendado el secado drástico de las vacas, pues es el método correcto que evita eventuales peligros para la salud de la ubre. Para ello, el día señalado para secar la vaca (al cumplir los 7 meses de preñez), se realiza la rutina normal de ordeño:

- Lavar y secar los pezones.
- Desechar los primeros chorros (despuntar).
- Presellar.
- Ordeñar pezones limpios y secos.
- Escurrir muy bien.
- Verificar la limpieza de los pezones y desinfectar su orificio (muchos productos para secado traen toallitas).
- Aplicar un antibiótico intra mamario para período seco

La cánula del antibiótico intra mamario debe introducirse en el orificio del pezón lo mas cuidadosamente posible, siguiendo las instrucciones del fabricante. Es muy importante que la cánula se introduzca máximo 4 a 5 milímetros, así se previenen daños en el pezón y se evita el arrastre de bacterias del exterior al interior del mismo.

*Inmediatamente los pezones se deben sumergir en una solución para sellarlos.

Desde este momento se elimina el concentrado de la ración. Se acostumbra que la vaca permanezca temporalmente (hasta 12 horas) en un lugar con una disponibilidad de pasto mucho menor a la que tenía cuando estaba en producción, con




La cánula del tubo para la aplicación intra mamaria solo debe penetrar 4 ó 5 milímetros, para no arrastrar bacterias ni causar daños al pezón.

libre acceso al agua para beber. Lo más práctico es manejar estos animales aparte de sus compañeras para continuar siendo alimentadas con dietas bajas en energía (no concentrados y pastos fibrosos) con el fin de agilizar el secado.

La primer semana del período seco es crítica, debido al cambio que sufre la ubre de lactante a no lactante. Por ello es indispensable el uso de suspensiones intra mamarias que contengan antibióticos de larga duración, que no sólo previenen la mastitis sino que pueden curar problemas sanitarios de la ubre.

Luego del secado drástico, en los primeros 3 ó 4 días la ubre se aumenta de tamaño, (se produce una hinchazón); luego de unas 36 horas después del ultimo ordeño se interrumpe la producción de leche, la

En la tercer semana del secado se debe observar muy bien la ubre y pezones, si hay cuartos "cargados", se debe consultar al Médico Veterinario.



Luego de la aplicación del producto intra mamario es indispensable sellar los pezones.



que está en la ubre es absorbida por el cuerpo y la involución de la glándula mamaria empieza aproximadamente al sexto día.

En la tercera semana del secado, tanto los pezones como la ubre deben observarse detalladamente, los cuartos deben estar parejos (ya deben estar "chupados"), si no es así, y hay algún cuarto aumentado de tamaño se debe solicitar la asesoría del Médico Veterinario.

Se han utilizado otros métodos para secar las vacas; por ejemplo ordeños alternos: en la mañana sí y en la tarde no, o un día se ordeña y otro no. No es lo recomendable, ya que se presentan muchos problemas, son comunes las vacas que paren y "vienen" con mastitis o cuartos mermados.

Debe recordarse que este es el período en que se debe arreglar las pezuñas de las vacas, motilar colas y pelos de la ubre y si se quiere, vermifugar o hacer otros tratamientos en los que se utilicen drogas que tengan algún período de retiro en la leche.